


Installation der Datei

„1251829v3“


1. Geben sie die IP Adresse des Druckers in einem (Beispiel IE) Browser ein. (Siehe Anleitung zum Finden der IP Adresse)




2. Auf Einrichtung klicken.




3. Anmeldung als Administrator (Standard Passwort = 1111) Falls das Passwort geändert wurde, melden sie sich bei ihrem IT/Geräte-Verantwortlichen.




4. Allgemeine Einstellung




5. Softwareaktualisierung



- Über die Funktion „Durchsuchen“ die Datei 1251829v3 auswählen und installieren.



- Nach kurzer Übertragung sollte dieses Feld angezeigt werden.




- Nach ca. 2-3 Minuten fährt der Drucker selber runter und wieder hoch. Bitte während dieser Zeit das Gerät nicht mit dem Hauptschalter ausschalten.



9. Wenn der Drucker neu gestartet ist, wird ein Konfigurationsbericht ausgedruckt. Bitte kontrollieren sie, dass unter der Rubrik „Softwareversion“ → „Netzwerkcontroller“ die aufgespielte Datei ausgewiesen wird.



10. Jetzt müssen sie sich noch im WEB Browser als Admin ausloggen und fertig!



Vielen Dank.